

2-12 共通マスタ「利用者情報メンテ」の設定


(続き)



< ai21_社員テーブルメンテ一覧 >

4 処理区分に「4」（付加情報）を入力

5 「F4:次ブロック」を押下




< ai21_マスタメンテ >

6 「所属店舗コード」を入力

7 「F4:次ブロック」を押下

社員情報が一覧表示されます

8 「F5:確定」を押下



< ai21_利用者情報メンテ >

9 処理区分に「2」（追加）を入力

10 「F4:次ブロック」を押下

2-12 共通マスタ「利用者情報メンテ」の設定

(続き)



< ai21_利用者情報メンテ一覧 >


- 11 処理区分に「01」(TFCWEBシステム)を入力
- 12 「F4:次ブロック」を押下

更新対象は既に登録済みのJ-PASS登録者を全て対象にしてください。
データは総洗い替え方式のため差分対象のみ実施しないようご注意ください。



< ai21_利用者情報メンテ >

- 13 更新区分に「1」を入力
- 14 「F4:次ブロック」を押下



< ai21_利用者情報メンテ >

「arclink利用者区分」を設定します

- 15 「利用者区分3」を入力
<設定例>
- ・「31」: システム担当者 ← システム担当者
 - ・「11」: 担当者 ← 営業スタッフ、サービススタッフ
 - ・「12」: 店舗承認者 ← 店長、店舗事務スタッフ
 - ・「21」: 本部承認者 ← 経理本部、経理担当者
- 16 「F4:次ブロック」を押下
- 17 「F5:確定」を押下

利用者区分3にはデフォルトで「11」がセットされていますので必要に応じて変更をお願いします。
※利用者区分「1」については21:システム管理者の設定ができません。24:本社その他としてください(21の場合J-PASSへ取込されません)

2-12 共通マスタ「利用者情報メンテ」の設定

② 店舗配信

2-12① で権限設定した内容を店舗へ配信します




< ai21_業務メニュー >

1 「マスタメンテ業務」を押下



< ai21_マスタメンテ >

2 「マスタ反映」を押下



< ai21_マスタ反映メニュー >

3 「変更データ店舗送信」を押下



2-12 共通マスタ「利用者情報メンテ」の設定

(続き)




< ai21_EUC抽出パターン設定 >

- 1 「抽出パターン名」に「社員付加情報設定」を入力
- 2 「抽出結果格納先」は「デフォルト表示」のまま
※フォルダ指定の販売店様は指定のフォルダを指定
- 3 「設定担当者」を「設定担当者コード」を入力
※EUC抽出担当者を完了していること
- 4 「項目名」「テーブル名」「ID」「対象」「指定範囲」を「左記のとおり」入力

J-PASS、PARKS、arclinkへ反映するため、
設定順を含め、お間違えのないようご注意ください

- 5 「F6キー項目」を押下

< ai21_キー項目設定 >



- 6 リンク区分は「空白：データ/マスタ」のまま
- 7 「F4：次ブロック」を押下

< ai21_キー項目設定 >




- 8 「リンク区分」「検索元項目名」「検索元テーブル名」「検索先項目名」「検索先テーブル名」を「左記のとおり」入力
- 9 「F4：次ブロック」を押下
- 10 「F5：確定」を押下

2-12 共通マスタ「利用者情報メンテ」の設定


④CSV抽出し

利用者データをCSVファイルで抽出します




< ai21_EUC業務 >

1 「データ抽出選択」を押下



< ai21_データ抽出選択 >

2 「抽出パターン」を押下



POINT 【エクスペローラで検索】 更新日時の降順で並べ替えると容易に見つかります



EUCデータが作成された後、
EUC抽出パターン設定時に
指定した抽出結果格納先を
エクスペローラで検索

【参考】「メモ帳」にてCSVファイルを表示した状態

